

DOS

(1980 - 2006)

Instalace

1. Vložíme flash disk s DOsem do USB
2. Spustíme počítač a opakovaně mačkáme F12 pro výběr média
3. Vybereme spuštění z USB Flash disku
4. Proklikáme pomocí „enter“ (*pozor, když se ptá „Do you want to install now?“ musíme překliknout na „Yes...“*)
5. Po instalaci zvolíme „Reboot now“
6. Po spuštění počítače spustíme M602 pomocí D:\M602\M602
7. Pomocí ALT+F1 či ALT+F2 přepínáme disky; na jednu stranu vybereme C:, na druhou D:. Najedeme šipkami na „M602“ a stiskneme *Insert* (čímž jej označíme). Podobně označíme „T602_1“ a „PCPAINT“ a zkopírujeme pomocí stisku klávesy F5. Nyní můžeme počítač restartovat stiskem CTRL+ALT+DEL.
8. Vyjmeme Flash disk

Tvorba

Narozdíl od modernějších systémů nemáme k dispozici editor, který by uměl tvorbu dokumentů s vloženými obrázky. Proto rozdělíme naši činnost na 2 bločky, T602 pro tvorbu formátovaného dokumentu a PCPAINT pro tvorbu obrázku. Pro pohodlí doporučuji využití souborového manažeru M602.

M602

1. Pokud mi svítí příkazová řádka a jsem na disku C:\> stačí napsat M602 a enterem potvrdit.

T602

1. Spustím souborem T602.exe jenž najdeme ve složce „C:\PROGRAMY\T602“
2. Zvolím vhodný název dokumentu. (*Pozor, MSDOS umožňuje pouze 8 znaků pro soubor a 3 znaky pro příponu a nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny*)
3. Pomocí klávesy F10 mohu zobrazit menu, kde lze označovat jednotlivé řádky, ukládat dokument či měnit formátování. Vaším úkolem bude vytvořit krátký dokument s několika úrovněmi nadpisů. Hlavní nadpis vytvoříme z „*Tučné podtr.*“, vedlejší nadpis pomocí „*Standardní podtr*“ a zbytek dokumentu pomocí formátu „*Standardní*“.
4. Do dokumentu uvedeme název obrázku, který vytvoříme.

PCPAINT

1. Spustíme souborem PCPAINT.EXE, který se nachází ve složce PCPAINT
2. Vybereme mód (doporučuji M->EGA/VGA)
3. Malujeme
 - * Tools->Set Brush můžeme upravit štětec
 - * Tools->Set Patterns cyklujeme různé výplně
 - * Fonts můžeme upravit písmo

